

GUIA DE INSTALAÇÃO DO ASPEN V14

As linhas de instalação desta versão são as seguintes:

1. Iniciar o instalador do Aspen
2. Instalar com *Custom Install*
3. Ler e aceitar os termos e condições
4. Instalar os pacotes pretendidos
5. Definir o servidor de licenças
6. Concluir a instalação
7. Iniciar o Aspen Plus

É necessária uma ligação à rede do IST para conseguir utilizar este programa através da VPN do IST. Caso não tenha a VPN do IST siga as indicações da DSI. (<https://si.tecnico.ulisboa.pt/servicos/redes-e-conetividade/vpn/>)

Este guia parte do princípio de que não tem instalado (nem tentou instalar) qualquer outro produto da AspenTech ou suas dependências como o Microsoft SQL Server. Caso tenha, desinstale completamente todos esses programas.

INSTALAR O ASPEN

Antes de começar, certifique-se que a VPN do Técnico está desligada.

1. No email enviado encontra-se um link para a página para fazer a transferência do Aspen, pressione o link e introduza a chave que se encontra no email, certifique-se que quando introduzir a chave não existe espaços antes ou depois desta.
2. No caso de a transferência ser bloqueada deve pressionar em manter.
3. O ficheiro transferido encontra-se em formato ISO, clique duas vezes no ficheiro para montar a imagem. Abra a pasta da imagem montada.
4. Arranque o ficheiro "Setup" ou "Setup.exe".
5. Selecione a opção "Custom Install" e em seguida pressione em "Install".
6. Pressione em "Install aspenONE products".
7. Leia e aceite os termos da licença selecionando a opção no canto inferior esquerdo e pressione "Next" para chegar ao próximo ecrã.
8. Escolha os pacotes "Process Modeling (Aspen Plus) V14", "Aspen Exchanger Design & Rating V14", "Aspen Energy Analyser V14" e "Aspen Economic Evaluation V14.2". De seguida, pressione em "Next".
Nota: Se precisar e/ou o professor solicitar outros pacotes, deverá seleccioná-los também.
9. Neste momento, **deve conectar-se à internet do IST utilizando a VPN do Técnico**. Digite em frente de "License server:" o seguinte "aspen.ist.utl.pt" (sem aspas) e em seguida pressione em "Add server". Confirmando que o servidor ficou adicionado corretamente à lista pode passar à próxima página pressionando "Next".
10. Depois de rever os pacotes a instalar basta pressionar em "Install Now" e esperar que a instalação termine.
11. Pressione em "Finish".
12. Quando a instalação terminar pressione "Reboot Now", o seu computador será reiniciado.
13. Para abrir o programa deve ligar a VPN do IST e em seguida digite na barra de procura "Aspen Plus V14" (sem aspas).

Para ajudar a instalação do Aspen encontram-se os passos descritos abaixo com captura de tela de todos os momentos da instalação do "Aspen Plus V14"

CONECTAR À VPN DO IST COM CAPTURAS DE TELA

Caso não tenha a VPN do IST siga as indicações da DSI. (<https://si.tecnico.ulisboa.pt/servicos/redes-e-conetividade/vpn/>). Sempre que use o Aspen deve ligar a VPN com os seguintes passos:

1. Pressionar o ícone que se encontra no lado direito da barra de tarefas.
2. Pressionar conectar.
3. No usuário escreva ist1xxxxx@tecnico.ulisboa.pt (xxxxxx é o seu número de aluno do IST) e a senha que utiliza para entrar no Fénix.
4. Por fim pressionar "OK".




Figura 1 – Conectar à VPN do IST passo 1




Figura 2 - Conectar à VPN do IST passo 2




Figura 3 - Conectar à VPN do IST passos 3 e 4

PASSOS DA INTALAÇÃO DO ASPEN COM CAPTURAS DE TELA




Figura 4 - Instalação do Aspen passo 1




Figura 5 - Instalação do Aspen passo 2




Figura 6 - Instalação do Aspen passo 3




Figura 7 - Instalação do Aspen passo 4




Figura 8 - Instalação do Aspen passo 5




Figura 9 - Instalação do Aspen passo 6




Figura 10 - Instalação do Aspen passo 7




Figura 11 - Instalação do Aspen passo 7




Figura 12 - Instalação do Aspen passo 8




Figura 13 - Instalação do Aspen passo 8




Figura 14 - Instalação do Aspen passo 9




Figura 15 - Instalação do Aspen passo 9




Figura 16 - Instalação do Aspen passo 10




Figura 17 - Instalação do Aspen passo 10




Figura 18 - Instalação do Aspen passo 11




Figura 19 - Instalação do Aspen passo 12




Figura 20 - Instalação do Aspen passo 13